



La Pochette Summer

#pochettesummerbyjen

Une pochette Summer pleine de pep's qui sent bon les escapades estivales : Yeah !

Elle s'adapte à toutes vos envies : glissée dans le cabas de plage, en pochette à maquillage ou encore comme pochette de soirée ... Faites preuve de créativité pour la personnaliser !

Ce modèle de création est accessible à tout niveau, même débutant, la difficulté principale sera de dompter un peu les épaisseurs pour les machines à coudre récalcitrantes.

Dimensions de la pochette : hauteur 17 cm / largeur 24 cm

Les marges de couture sont incluses dans le patron.

Grâce à ce Tutoriel gratuit, j'apprends :

- ✓ à coudre du passepoil,
- ✓ à poser un Zip avec des coins de propreté,
- ✓ à poser une pression aimantée,
- ✓ à coudre du simili cuir pailleté

FOURNITURES NECESSAIRES (largeur/hauteur)

- 70 cm / 20 cm de suédine double face turquoise (pièces A & B)
- 35 cm / 50 cm de coton imprimé pour la doublure (pièces F, D & E)
- 35 cm / 15 cm de simili cuir pailleté bronze (pièces C & B)
- 60 cm de passepoil (corps pochette)
- 32 cm de passepoil jean (pour le rabat)
- 1 bouton à coudre
- 1 pression aimantée ou pression Kam
- 1 Zip de 25 cm

Astuce ! Vous pouvez customiser la face avant avec une jolie broderie, des appliqués à coudre, des galons ou de jolis écussons ... ou ajouter une bande de coton ;)

Ce patron est strictement destiné à un usage privé et ne peut être utilisé à des fins commerciales. Merci de bien vouloir respecter mon travail.

N'hésitez pas à partager vos créations sous le **#pochettesummerbyjen** !



Retrouvez de multiples tutoriels vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous aider : **By Jen Créations**



Un groupe de cousettes est également à votre disposition pour partager astuces et créations : **By Jen – Créations Couture & Friends**



Retrouvez-moi aussi sur Instagram : **by_jen_creations**

Allez GO, c'est à vous de jouer maintenant !

Profitez pleinement de ce moment cousette et surtout amusez-vous !


Je vous souhaite un très bel été créatif ! Bisous !

Jen

Pochette Summer By Jen

Tutoriel gratuit

Confection de la face avant :



ETAPE 1 :

Prenez l'une des faces extérieures en suédine (pièce A), puis tracez une ligne horizontale à 4,5 cm du bord supérieur, à l'aide d'un crayon type frixion ou crayon craie.



ETAPE 2 :

Epinglez endroit contre endroit le rectangle de coton imprimé (pièce E) contre la suédine, le long du précédent tracé (faites attention au sens des motifs de votre coton).



ETAPE 3 :


Cousez à 0,5 cm du coton.



ETAPE 4 :

Retournez le coton sur l'endroit, et faites une surpiqûre à 2 mm de la précédente couture.

Cousez enfin à 3 mm du bord supérieur.



ETAPE 5 :

Epinglez l'un des morceaux de passepoil bord à bord sur l'une des bandes de simili cuir (pièce C), endroit contre endroit. Cousez au plus près du boudin.



Pour vous aider sur la pose de passepoil, rendez-vous sur ma chaîne YouTube « Comment coudre un passepoil ? »



ETAPE 6 :

Epinglez endroit contre endroit la bande de simili cuir sur le bord supérieur de la face en suédine, puis cousez en suivant simplement la précédente ligne de couture du passepoil.



ETAPE 7 :

Retournez sur l'endroit, et faites une surpiqûre sur le coton à 2 mm le long du passepoil.

La face avant est terminée ! Bravo !

Confection de la face dos :



ETAPE 8 :

Tracez une ligne horizontale à 9,5 cm du bord supérieur sur l'endroit de la pièce du rabat en suédine (pièce B).



ETAPE 9 :

Epinglez le coton sur la suédine endroit contre endroit, le long du précédent tracé.

Cousez à 0,5 cm du bord du coton.



ETAPE 10 :

Retournez sur l'endroit, et faites une surpiqûre à 2 mm de la précédente couture.

Cousez les autres côtés à 3 mm. Coupez les excédents de coton aux ciseaux.



ETAPE 11 :

Epinglez endroit contre endroit le passepoil sur le rabat, puis cousez au plus près du boudin.



ETAPE 12 :

Cousez à la main le bouton, en prenant soin de le centrer.



ETAPE 13:

Positionnez la partie mâle de la pression aimantée, en prenant soin de la centrer.



Pour vous aider sur la pose de la pression, rendez-vous sur ma chaîne YouTube vous pouvez suivre les étapes de « Comment poser un fermoir cartable ? »



ETAPE 14:

Epinglez endroit contre endroit les 2 parties du rabat (suédine/simili cuir), puis cousez le long de la précédente ligne de couture du passepoil.



ETAPE 15:

Retournez le tout sur l'endroit. Faites une surpiqûre à 2 mm le long du passepoil.



ETAPE 16:

Epinglez le passepoil sur la suédine dos (pièce A), endroit contre endroit, puis cousez au plus près du boudin. Marquez le milieu au crayon.



ETAPE 17:

Epinglez endroit contre endroit le rabat sur la face dos, en prenant soin de bien le centrer par rapport au repère précédemment tracé. Cousez le rabat à 4 mm du bord.



ETAPE 18:

Epinglez ensuite endroit contre endroit la face dos en suédine sur la pièce de simili cuir (pièce C), puis cousez en suivant la précédente ligne de couture du passepoil.



ETAPE 19:

Faites une surpiqûre sur la suédine à 2 mm le long du passepoil.

Assemblage final



ETAPE 20:

Cousez les coins de propreté sur les extrémités du Zip.



Pour former ces coins de propreté, vous pouvez suivre le tutoriel vidéo sur ma chaîne YouTube : « Coudre de jolis coins de Zip sur une pochette »



ETAPE 21 :

Epinglez le Zip sur le devant de la pochette, endroit contre endroit, puis cousez sur le Zip à l'aide du pied fermeture à glissière.




ETAPE 22 :

Epinglez ensuite la partie extérieure sur l'une des doublures (pièce F), puis cousez en suivant la précédente ligne de couture du Zip. Vous devez débiter et arrêter la couture au niveau de vos coins de propreté.



ETAPE 23:

Retournez sur l'endroit, vous pouvez éventuellement passer un coup de fer sur l'endroit de la doublure. Faites une surpiqûre à 2 mm sur l'endroit le long du Zip.



ETAPE 24:

Répétez les étapes 21 à 23 pour coudre les parties dos sur l'autre côté du Zip.



ETAPE 25:

Positionnez bien les parties devant et dos de la pochette, afin de marquer au stylo friction l'emplacement de la partie femelle de la pression aimantée.



ETAPE 26:

Marquez l'emplacement des pattes métalliques, incisez légèrement puis fixez la partie femelle de la pression aimantée.



ETAPE 27 :

Ouvrez le Zip. Epinglez endroit contre endroit les parties extérieures, en faisant bien correspondre les raccords de passepoils sur les côtés. Cousez à 1 cm des bords extérieurs, en commençant et en terminant votre couture au plus près des coins de Zip.



ETAPE 27 :

Procédez à l'identique pour les parties de doublure, en laissant une ouverture suffisante d'au moins 8 cm dans le fond pour retourner la pochette sur l'endroit.







Vous n'avez plus qu'à retourner votre pochette sur l'endroit et à fermer l'ouverture laissée par un point invisible à la main ou à la machine.

Bravo !!




N'hésitez pas à partager vos créations
sur les réseaux sociaux
avec le hashtag
#pochettesummerbyjen !

Les marges de couture sont comprises dans le patron.
L'utilisation de ce patron à des fins commerciales est strictement interdite.



Belles Cousettes ♥
Jen

Pièce F - Coton imprimé doublure - coupez 2 x



Pièce A - Suédine devant et dos - coupez 2 x

